

NVH Source Locator — Кароткі даведнік

NVH Source Locator — Кароткі даведнік

Аднастаронкавае напамінанне. Поўныя падрабязнасці — у Кіраўніцтва карыстальніка.

Асноўны працэс (2-Sensor, бясплатна)

- Выберыце матэрыял — укладка Materials → націсніце ваш матэрыял
- Увядзіце каліброўку на ўкладцы 2-Sensor: - Адлегласць паміж датчыкамі (d) - Затрымка часу каліброўкі (tCal) — аўтапапаўняецца з матэрыялу
- Увядзіце падзею — tEvent і Першы датчык (A або B)
- Прачытайце вынік — адлегласць ад датчыка A

[Screenshot: Укладка 2-Sensor — see HTML version]

Усе ўкладкі

Укладка	Вынік	Поля Pro?
2-Sensor	Адлегласць уздоўж лініі	Не (цалкам бясплатна)
3-Sensor	X, Y на паверхні	Так
3-Sen+	X, Y з LSQ па 3 парах	Так
4-Sensor	X, Y з дзвюх пар (A-B + C-D)	Так
4-Sen+	X, Y з 4 датчыкаў, любая пазіцыя	Так
3D	X, Y, Z з 4 датчыкаў	Так
3D+	X, Y, Z да 6 датчыкаў	Так
Materials	Выбар хуткасці гуку	Не
Help	Навучальныя матэрыялы	Не

Налады — гэта значок ⚙ (правы верхні кут), а не ўкладка.

Тэмпературная кампенсцыя

Налады → Эталонная тэмпература, дыяпазон -40 да +200 °C.

- 14 металаў маюць убудаваную кампенсцыю (алюміній, сталі, медзь, латунь, бронза, титан, магній, свінец, цынк, нікель, вальфрам, жалеза, чыгун)
- Матэрыялы без кампенсцыі паказваюць "ref only"

- Скідае на 20 °C пры кожным запуску праграмы (бяспечны стандарт)
- Прайграванне запісу гісторыі аднаўляе яго першапачатковую тэмпературу

Спалучэнні

- Націсніце на матэрыял → аўтаматычна запаўняе ўсе палі tCal на ўсіх укладках
- Утрымлівайце +/- на лікавых палях → хуткае павелічэнне
- Перацягвайце гарызантальна на лікавым полі → змяненне значэння
- Пустое/адмоўнае/смецце → пераходзіць у 0 пры страце фокусу (тэмпература абмежавана -40/200)
- Адзначце матэрыял зорччай → перамяшчае ў верх спісу

Мадэль Pro

Freemium з блакіроўкай функцый (\$19.99):

- Бясплатна: укладка 2-Sensor цалкам функцыянальная, без абмежаванняў
- Pro: іншыя ўкладкі даступныя, але маюць палі з залатым замком, якія паказваюць paywall пры націсканні

Pro адкрывае: 3-Sensor да 3D+, карыстальніцкія матэрыялы, рэзервае капіраванне/аднаўленне, PDF справаздачы, анатацыю фота.

[Screenshot: Paywall — see HTML version]

Справаздачы і рэзервае капіраванне

Кнопка Друкаваць вынік на любым экране выніку → PDF з загаловак, уваходамі, вынікам, візуалізацыяй, фота (калі зроблена) і ніжнім калонтытулам тэмпературы (калі кампенсация актыўная).

Наладзьце загаловак у Налады → Заглавак справаздачы.

Рэзервае капіраванне: Налады → Рэзервае капіраванне → падзяліцеся ў воблаку/email.

Аднаўленне: Налады → Аднаўленне → выберыце файл рэзервай копіі.

Аднаўленне Pro на новай прыладзе

Той жа ўліковы запіс Google (Android) або Apple ID (iOS), з якім вы куплялі → Налады → Аднавіць пакупку → разблакуе на працягу некалькіх секунд.

Аўтаматычнае аднаўленне адбываецца ціха пры вяртанні ў праграму пасля выкарыстання прома-кода звонку.

Хуткае выпраўленне непаладак

- Вынік па-за дыяпазомам? Праверце знак tEvent / Першы датчык / адлегласць паміж датчыкамі
- Найбліжэйшы матэрыял няправільны? Эталонная тэмпература, верагодна, выпадкова ўстаноўлена — праверце Налады
- Аднавіць пакупку не атрымоўваецца? Праверце той жа ўліковы запіс магазіна; пераўсталюйце калі захоўваецца
- Поле перайшло ў 0? Пустыя/адмоўныя ўводы аўта-пераходзяць пры страце фокусу — увядзіце значэнне зноў
- Кнопкі крокаў зніклі? Яны з'яўляюцца побач з палямі з data-step — перазапусціце праграму, калі іх няма
- Папярэджанне аб састарэлай тэмпературы? Скідае да 20 пры кожным запуску — устанавіце зноў для гэтай сесіі

Звяртайцеся support@evdiag.net — пакажыце мадэль прылады, версію праграмы (Налады → нізе) і апісанне таго, што вы спрабавалі.