

NVH Source Locator — Stručná příručka

NVH Source Locator — Stručná příručka

Jednostránkový přehled. Úplné podrobnosti naleznete v **Uživatelská příručka**.

Hlavní postup (2-Sensor, zdarma)

- **Vyberte materiál** — záložka Materials → klepněte na materiál
- **Zadejte kalibraci** v záložce 2-Sensor: - Vzdálenost senzorů (d) - Zpoždění kalibračního času (tCal) — automaticky vyplněno z materiálu
- **Zadejte událost** — tEvent a První senzor (A nebo B)
- **Poleťte si výsledek** — vzdálenost od senzoru A



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor
3-Sensor
3-Sen+
4-Sensor
4-Sen+
3D
3D+
Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

Záložka 2-Sensor

Všechny záložky

Záložka	Výstup	Pole Pro?
2-Sensor	Vzdálenost podél ■áry	Ne (zcela zdarma)
3-Sensor	X, Y na ploše	Ano
3-Sen+	X, Y s LSQ ze 3 pár■	Ano

4-Sensor	X, Y ze dvou párů (A–B + C–D)	Ano
4-Sen+	X, Y ze 4 senzorů, libovolná poloha	Ano
3D	X, Y, Z ze 4 senzorů	Ano
3D+	X, Y, Z až ze 6 senzorů	Ano
Materials	Výběr rychlosti zvuku	Ne
Help	Návody	Ne

Nastavení se nachází pod ikonou  (vpravo nahoře), nikoli jako záložka.

Teplotní kompenzace

Nastavení → Referenční teplota, rozsah **-40 až +200 °C**.

- **14 kovů** má vestavěnou kompenzaci (hliník, oceli, mangan, mosaz, bronz, titan, hořčík, olovo, zinek, nikl, wolfram, železo, litina)
- Materiály bez kompenzace zobrazují „ref only“
- **Při každém spuštění aplikace se vrátí na 20 °C** (výchozí bezpečný start)
- Přehrání záznamu historie obnoví jeho původní teplotu

Zkratky

- **Klepnutí na materiál** → automaticky vyplní všechna pole tCaL ve všech záložkách
- **Podržení +/-** na číselných polích → rychlé zvyšování
- **Vodorovné přetažení** na číselném poli → posouvání hodnot
- **Prázdný/záporný/neplatný vstup** → při ztrátě fokusu se nastaví na 0 (teplotní pole se omezí na -40/200)
- **Označení materiálu hvízdou** → přesune ho na začátek výběru

Model Pro

Freemium s blokací funkcí (\$19,99):

- Zdarma: záložka 2-Sensor plně funkční, bez omezení
- Pro: Ostatní záložky jsou přístupné, ale obsahují **pole se zlatým zámkem**, která po klepnutí zobrazí paywall

Pro odemká: 3-Sensor až 3D+, vlastní materiály, zálohu/obnovu, PDF zprávy, popisky fotografií.



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Zprávy a záloha

Tlačítko **Tisk výsledku** na libovolné obrazovce s výsledky → PDF s hlavičkou, vstupy, výsledkem, vizualizací, fotografií (pokud byla pořízena) a zápatím s teplotou (když je kompenzace aktivní).

Hlavičku přizpůsobte v Nastavení → Hlavička zprávy.

Záloha: Nastavení → Záloha → sdílet do cloudu/e-mailu.

Obnova: Nastavení → Obnova → vybrat záložní soubor.

Obnovení Pro na novém zařízení

Stejný účet Google (Android) nebo Apple ID (iOS), se kterým jste si Pro koupili → Nastavení → **Obnovit nákup** → odemkne se během několika sekund.

Automatické obnovení proběhne tiše, když se po externím uplatnění promo kódu vrátíte do aplikace.

Rychlé řešení problémů

- **Výsledek mimo rozsah?** Zkontrolujte znaménko tEvent / První senzor / vzdálenost senzorů
- **Špatný nejbližší materiál?** Referenční teplota je pravděpodobně nastavená omylem — zkontrolujte Nastavení
- **Obnovení nákupu selhává?** Ověřte stejný účet obchodu; pokud problém přetrvává, přeinstalujte
- **Pole nastaveno na 0?** Prázdné/záporné vstupy se automaticky nastaví při ztrátě fokusu — zadejte hodnotu znovu
- **Tlačitka stepperu zmizela?** Zobrazují se vedle polí s data - step — restartujte aplikaci, pokud chybí
- **Varování o zastaralé teplotě?** Při každém spuštění se resetuje na 20 — pro tuto relaci znovu nastavte

Kontakt support@evdiag.net — uveďte model zařízení, verzi aplikace (Nastavení → dole) a popis toho, co jste zkusili.