

NVH Source Locator — Hurtigreferanse

NVH Source Locator — Hurtigreferanse

En sammendrag på én side. For fullstendige detaljer, se **Brukerhåndbok**.

Hovedflyt (2-Sensor, gratis)

- **Velg et materiale** — Materials-fanen → trykk på materialet ditt
- **Skriv inn kalibrering** i 2-Sensor-fanen: - Sensoravstand (d) - Kalibreringstidsforsinkelse (tCa l) — fylles automatisk ut fra materialet
- **Skriv inn hendelse** — tEvent og Første sensor (A eller B)
- **Les resultatet** — avstand fra sensor A



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

–

118

+

cm

External knock time delay

–

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

–

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

2-Sensor fane

Alle faner

Fane	Utgang	Pro-felter?
2-Sensor	Avstand langs linje	Nei (helt gratis)
3-Sensor	X, Y på en flate	Ja
3-Sen+	X, Y med LSQ over 3 par	Ja

4-Sensor	X, Y fra to par (A–B + C–D)	Ja
4-Sen+	X, Y fra 4 sensorer, vilkårlig posisjon	Ja
3D	X, Y, Z fra 4 sensorer	Ja
3D+	X, Y, Z fra opptil 6 sensorer	Ja
Materials	Lydhastighetsvelger	Nei
Help	Veiledninger	Nei

Innstillinger finnes under -ikonet (øverst til høyre), ikke som en fane.

Temperaturkompensasjon

Innstillinger → Referansetemperatur, område **-40 til +200 °C**.

- **14 metaller** har innebygd kompensasjon (aluminium, stål, kobber, messing, bronse, titan, magnesium, bly, sink, nikkel, wolfram, jern, støpejern)
- Materialer uten kompensasjon viser **"ref only"**
- **Tilbakestilles til 20 °C ved hver appstart** (standard sikker start)
- Avspilling av en historikkpost gjenoppretter dens opprinnelige temperatur

Snarveier

- **Trykk på et materiale** → fyller automatisk ut alle tCa L-felter i alle faner
- **Hold +/-** på tallfelt → rask inkrementering
- **Dra horisontalt** på et tallfelt → bla gjennom verdier
- **Tom/negativ/ugyldig inndata** → settes til 0 ved fokustap (temperaturfeltet klemmes til -40/200)
- **Stjernemerke et materiale** → flytter det til toppen av velgeren

Pro-modell

Funksjonslåst freemium (\$19,99):

- Gratis: 2-Sensor-fanen er fullt funksjonell, uten begrensninger
- Pro: Andre faner er tilgjengelige, men har **felter med gylden hengelås** som viser paywall ved trykk

Pro låser opp: 3-Sensor til 3D+, egendefinerte materialer, sikkerhetskopiering/gjenoppretting, PDF-rapporter, fotoanmerkning.



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Rapporter og sikkerhetskopiering

Skriv ut resultat-knappen på enhver resultatskjerm → PDF med overskrift, inndata, resultat, visualisering, bilde (hvis tatt) og temperaturbunntekst (når kompensasjon er aktiv).

Tilpass overskriften i Innstillinger → Rapportoverskrift.

Sikkerhetskopiering: Innstillinger → Sikkerhetskopiering → del til skyen/e-post.

Gjenopprett: Innstillinger → Gjenopprett → velg sikkerhetskopifil.

Gjenopprett Pro på en ny enhet

Samme Google-konto (Android) eller Apple-ID (iOS) du kjøpte med → Innstillinger → **Gjenopprett kjøp** → låses opp innen sekunder.

Automatisk gjenoppretting skjer stille når du returnerer til appen etter å ha innløst en kampanjekode eksternt.

Rask feilsøking

- **Resultat utenfor område?** Sjekk tegnet på tEvent / Første sensor / sensoravstand
- **Nærmeste materiale feil?** Referansetemperaturen er sannsynligvis utilsiktet satt — sjekk Innstillinger
- **Gjenopprett kjøp mislykkes?** Verifiser samme butikkonto; installer på nytt hvis det vedvarer
- **Felt satt til 0?** Tomme/negative inndata settes automatisk ved fokustap — skriv inn verdien på nytt
- **Stegknapper borte?** De vises ved siden av felter med data - step — start appen på nytt hvis de mangler
- **Foreldet temperaturadvarsel?** Tilbakestilles til 20 ved hver start — sett på nytt for denne økten

Kontakt support@evdiag.net — inkluder enhetsmodell, appversjon (Innstillinger → nederst) og en beskrivelse av hva du prøvde.