

NVH Source Locator — Skrócona instrukcja

NVH Source Locator — Skrócona instrukcja

Jednostronicowe podsumowanie. Pełne szczegóły znajdziesz w **Podręcznik użytkownika**.

Główny przepływ (2-Sensor, bezpłatny)

- **Wybierz materiał** — karta Materials → dotknij swojego materiału
- **Wprowadź kalibrację** w karcie 2-Sensor: - Odstęp między czujnikami (d) - Opóźnienie czasu kalibracji (tCal) — wypełnione automatycznie z materiału
- **Wprowadź zdarzenie** — tEvent i Pierwszy czujnik (A lub B)
- **Odczytaj wynik** — odległość od czujnika A



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor
3-Sensor
3-Sen+
4-Sensor
4-Sen+
3D
3D+
Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

Karta 2-Sensor

Wszystkie karty

Karta	Wynik	Pola Pro?
2-Sensor	Odległość wzdłuż linii	Nie (w pełni darmowe)
3-Sensor	X, Y na powierzchni	Tak
3-Sen+	X, Y z LSQ na 3 parach	Tak

4-Sensor	X, Y z dwóch par (A–B + C–D)	Tak
4-Sen+	X, Y z 4 czujników, dowolna pozycja	Tak
3D	X, Y, Z z 4 czujników	Tak
3D+	X, Y, Z z maksymalnie 6 czujników	Tak
Materials	Wybór prędkości drwiaku	Nie
Help	Samouczki	Nie

Ustawienia znajdują się w ikonie  (prawy górny róg), a nie jako karta.

Kompensacja temperatury

Ustawienia → Temperatura odniesienia, zakres **od -40 do +200 °C**.

- **14 metali** ma wbudowaną kompensację (aluminium, stal, miedź, mosiądz, brąz, tytan, magnez, ołów, cynk, nikiel, wolfram, stal, elazo, eliwo)
- Materiały bez kompensacji wyświetlają „ref only”
- **Resetuje się do 20 °C przy każdym uruchomieniu aplikacji** (bezpieczny domyślny start)
- Odtworzenie wpisu z historii przywraca jego oryginalną temperaturę

Skróty

- **Dotknij materiału** → automatycznie wypełnia wszystkie pola tabel we wszystkich kartach
- **Przytrzymaj +/-** na polach liczbowych → szybkie inkrementowanie
- **Przeciśnij poziomo** na polu liczbowym → przewijanie wartości
- **Puste/ujemne/nieprawidłowe dane** → przeskakuje do 0 po utracie focusu (pole temperatury jest ograniczone do -40/200)
- **Oznacz materiałem gwiazdkę** → przenosi go na górny wybór

Model Pro

Freemium z blokadą funkcji (\$19,99):

- Darmowy: karta 2-Sensor w pełni funkcjonalna, bez limitów
- Pro: Pozostałe karty dostępne, ale z **polami ze zlotem kłódką**, które wyświetlają paywall po dotknięciu

Pro odblokowuje: od 3-Sensor do 3D+, własne materiały, kopie zapasów/przywracanie, raporty PDF, adnotacje zdjęć.



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Raporty i kopia zapasowa

Przycisk **Drukuj wynik** na dowolnym ekranie wyników → PDF z nagłówkiem, danymi wejściowymi, wynikiem, wizualizacją, zdjęciem (jeśli wykonano) i stopką temperatury (gdy kompensacja jest aktywna).

Dostosuj nagłówki w Ustawienia → Nagłówki raportu.

Kopia zapasowa: Ustawienia → Kopia zapasowa → udostępnij do chmury/e-maila.

Przywróć: Ustawienia → Przywróć → wybierz plik kopii zapasowej.

Przywróć Pro na nowym urządzeniu

To samo konto Google (Android) lub Apple ID (iOS), z którego dokonano zakupu → Ustawienia → **Przywróć zakup** → odblokowuje w ciągu sekund.

Automatyczne przywracanie odbywa się dyskretnie po powrocie do aplikacji po zewnętrznym wykorzystaniu kodu promocyjnego.

Szybkie rozwiązywanie problemów

- **Wynik poza zakresem?** Sprawdź znak tEvent / Pierwszy czujnik / odstęp między czujnikami
- **Nieprawidłowy najbliższy materiał?** Temperatura odniesienia prawdopodobnie została przypadkowo ustawiona — sprawdź ustawienia
- **Niepowodzenie przywracania zakupu?** Sprawdź to samo konto sklepu; zainstaluj ponownie, jeśli problem nie ustąpi
- **Pole zresetowane do 0?** Puste/ujemne dane są automatycznie ustawiane przy utracie focusu — wprowadź wartości ponownie
- **Brak przycisków steppera?** Pojawiają się obok pól z data - step — uruchom ponownie aplikację, jeśli ich brakuje
- **Ostrzeżenie o nieaktualnej temperaturze?** Resetuje się do 20 przy każdym uruchomieniu — ustaw ponownie dla tej sesji

Kontakt support@evdiag.net — podaj model urządzenia, wersję aplikacji (Ustawienia → dół) i opis tego, co próbowałeś.