

NVH Source Locator — Referência Rápida

NVH Source Locator — Referência Rápida

Um resumo de uma página. Para detalhes completos, veja **Guia do Usuário**.

Fluxo principal (2-Sensor, gratuito)

- **Escolha um material** — aba Materials → toque no seu material
- **Insira a calibração** na aba 2-Sensor: - Espaçamento entre sensores (d) - Atraso de tempo de calibração (tCal) — preenchido automaticamente pelo material
- **Insira o evento** — tEvent e Primeiro sensor (A ou B)
- **Leia o resultado** — distância do sensor A



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay ⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

Aba 2-Sensor

Todas as abas

Aba	Saída	Campos Pro?
2-Sensor	Distância ao longo da linha	Não (totalmente gratuito)
3-Sensor	X, Y em uma superfície	Sim
3-Sen+	X, Y com LSQ sobre 3 pares	Sim

4-Sensor	X, Y a partir de dois pares (A–B + C–D)	Sim
4-Sen+	X, Y a partir de 4 sensores, posição livre	Sim
3D	X, Y, Z a partir de 4 sensores	Sim
3D+	X, Y, Z a partir de até 6 sensores	Sim
Materials	Seletor de velocidade do som	Não
Help	Tutoriais	Não

As configurações ficam no ícone ■ (canto superior direito), não em uma aba.

Compensação de temperatura

Configurações → Temperatura de referência, intervalo **-40 a +200 °C**.

- **14 metais** têm compensação integrada (alumínio, aços, cobre, latão, bronze, titânio, magnésio, chumbo, zinco, níquel, tungstênio, ferro, ferro fundido)
- Materiais sem compensação mostram **"ref only"**
- **Redefine para 20 °C a cada inicialização do aplicativo** (início seguro padrão)
- Reproduzir uma entrada do histórico restaura sua temperatura original

Atalhos

- **Tocar em um material** → preenche automaticamente todos os campos `tCa l` em todas as abas
- **Manter pressionado +/-** em campos numéricos → incremento rápido
- **Arrastar horizontalmente** em um campo numérico → ajustar valores
- **Entrada vazia/negativa/inválida** → ajusta para 0 ao perder o foco (campo de temperatura limita a -40/200)
- **Marcar material com estrela** → move para o topo do seletor

Modelo Pro

Freemium com bloqueio por recurso (\$19,99):

- Gratuito: aba 2-Sensor totalmente funcional, sem limites
- Pro: Outras abas acessíveis, mas com **campos com cadeado dourado** que mostram a paywall ao toque

Pro desbloqueia: 3-Sensor até 3D+, materiais personalizados, backup/restauração, relatórios PDF, anotação de fotos.



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Relatórios e backup

Botão **Imprimir resultado** em qualquer tela de resultado → PDF com cabeçalho, entradas, resultado, visualização, foto (se tirada) e rodapé de temperatura (quando a compensação está ativa).

Personalize o cabeçalho em Configurações → Cabeçalho do relatório.

Backup: Configurações → Backup → compartilhar em nuvem/e-mail.

Restaurar: Configurações → Restaurar → selecionar arquivo de backup.

Restaurar Pro em um novo dispositivo

Mesma conta Google (Android) ou Apple ID (iOS) com que comprou → Configurações → **Restaurar compra** → desbloqueia em segundos.

A restauração automática ocorre silenciosamente quando você retorna ao aplicativo depois de resgatar um código promocional externamente.

Solução rápida de problemas

- **Resultado fora do intervalo?** Verifique o sinal de `tEvent` / Primeiro sensor / espaçamento entre sensores
- **Material mais próximo errado?** A temperatura de referência provavelmente foi definida acidentalmente — verifique as configurações
- **Falha ao restaurar compra?** Verifique a mesma conta da loja; reinstale se persistir
- **Campo redefinido para 0?** Entradas vazias/negativas se ajustam automaticamente ao perder o foco — reinsira o valor
- **Botões do stepper sumiram?** Aparecem ao lado de campos com `data-step` — reinicie o aplicativo se estiverem faltando
- **Aviso de temperatura desatualizada?** Redefine para 20 a cada inicialização — defina novamente para esta sessão

Contato support@evdiag.net — inclua modelo do dispositivo, versão do aplicativo (Configurações → parte inferior) e descrição do que você tentou.