

NVH Source Locator — Stručná příručka

NVH Source Locator — Stručná příručka

Jednostranový přehled. Úplné podrobnosti najdete v **Použivatelská příručka**.

Hlavný postup (2-Sensor, zadarmo)

- **Vyberte materiál** — záložka Materials → klepnite na materiál
- **Zadajte kalibráciu** v záložke 2-Sensor: - Vzdialenosť senzorov (d) - Oneskorenie kalibračného času (tCal) — automaticky vyplnené z materiálu
- **Zadajte udalosť** — tEvent a Prvý senzor (A alebo B)
- **Prečítajte si výsledok** — vzdialenosť od senzora A



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor
3-Sensor
3-Sen+
4-Sensor
4-Sen+
3D
3D+
Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

Záložka 2-Sensor

Všetky záložky

Záložka	Výstup	Polia Pro?
2-Sensor	Vzdialenosť pozdĺž osí	Nie (úplne zadarmo)
3-Sensor	X, Y na ploche	Áno
3-Sen+	X, Y s LSQ z 3 párov	Áno

4-Sensor	X, Y z dvoch párov (A–B + C–D)	Áno
4-Sen+	X, Y zo 4 senzorov, ■ubovo■ná poloha	Áno
3D	X, Y, Z zo 4 senzorov	Áno
3D+	X, Y, Z až zo 6 senzorov	Áno
Materials	Výber rýchlosti zvuku	Nie
Help	Návody	Nie

Nastavenia sa nachádzajú pod ikonou ■ (vpravo hore), nie ako záložka.

Teplotná kompenzácia

Nastavenia → Referen■ná teplota, rozsah **-40 až +200 °C**.

- **14 kovov** má zabudovanú kompenzáciu (hliník, ocele, me■, mosadz, bronz, titán, hor■ík, olovo, zinok, nikel, volfrám, železo, liatina)
- Materiály bez kompenzácie zobrazujú „ref only“
- **Pri každom spustení aplikácie sa vráti na 20 °C** (predvolený bezpečný štart)
- Prehratie záznamu histórie obnoví jeho pôvodnú teplotu

Skratky

- **Klepnutie na materiál** → automaticky vyplní všetky polia tCa l vo všetkých záložkách
- **Podržanie +/-** na ■íselných poliach → rýchle zvyšovanie
- **Vodorovné potiahnutie** na ■íselnom poli → posúvanie hodnôt
- **Prázdny/záporný/neplatný vstup** → pri strate fokusu sa nastaví na 0 (teplotné pole sa obmedzí na -40/200)
- **Ozna■enie materiálu hviezdou** → presunie ho na za■iatok výberu

Model Pro

Freemium s blokádou funkcií (\$19,99):

- Zadarmo: záložka 2-Sensor plne funk■ná, bez obmedzení
- Pro: Ostatné záložky sú prístupné, ale obsahujú **polia so zlatým zámkom**, ktoré po klepnutí zobrazia paywall

Pro odomkne: 3-Sensor až 3D+, vlastné materiály, zálohu/obnovu, PDF správy, popisky fotografií.



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Správy a záloha

Tlačidlo **Tlačítko výsledok** na ľubovoľnej obrazovke s výsledkami → PDF s hlavičkou, vstupmi, výsledkom, vizualizáciou, fotografiou (ak bola urobená) a päťou s teplotou (keď je kompenzácia aktívna).

Hlavičku prispôbite v Nastavenia → Hlavička správy.

Záloha: Nastavenia → Záloha → zdieľať do cloudu/e-mailu.

Obnova: Nastavenia → Obnova → vybrať záložný súbor.

Obnovenie Pro na novom zariadení

Rovnaký účet Google (Android) alebo Apple ID (iOS), s ktorým ste si Pro kúpili → Nastavenia → **Obnoviť nákup** → odomkne sa v priebehu niekoľkých sekúnd.

Automatické obnovenie prebehne potichu, keď sa po externom uplatnení promo kódu vrátite do aplikácie.

Rýchle riešenie problémov

- **Výsledok mimo rozsah?** Skontrolujte znamienko tEvent / Prvý senzor / vzdialenosť senzorov
- **Nesprávny najbližší materiál?** Referenčná teplota je pravdepodobne nastavená omylom — skontrolujte Nastavenia
- **Obnovenie nákupu zlyháva?** Overte rovnaký účet obchodu; ak problém pretrváva, preinštalujte
- **Pole nastavené na 0?** Prázdne/záporné vstupy sa automaticky nastavujú pri strate fokusu — zadajte hodnotu znova
- **Tlačidlo stepperu zmizlo?** Zobrazujú sa vedľa polí s data - step — reštartujte aplikáciu, ak chýbajú
- **Varovanie o zastaranej teplote?** Pri každom spustení sa resetuje na 20 — pre túto reláciu znova nastavte

Kontakt support@evdiag.net — uveďte model zariadenia, verziu aplikácie (Nastavenia → dole) a popis toho, čo ste skúsili.