

NVH Source Locator — Snabbreferens

NVH Source Locator — Snabbreferens

En sammanfattning på en sida. För fullständiga detaljer, se **Användarhandbok**.

Huvudflöde (2-Sensor, gratis)

- **Välj ett material** — fliken Materials → tryck på ditt material
- **Ange kalibrering** i fliken 2-Sensor: - Sensoravstånd (d) - Kalibreringstidsfördröjning (tCal) — automatiskt ifyllt från materialet
- **Ange händelse** — tEvent och Första sensor (A eller B)
- **Läs resultat** — avstånd från sensor A



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor
3-Sensor
3-Sen+
4-Sensor
4-Sen+
3D
3D+
Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

–

118

+

cm

External knock time delay

–

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

–

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

2-Sensor flik

Alla flikar

Flik	Utdata	Pro-fält?
2-Sensor	Avstånd längs linje	Nej (helt gratis)
3-Sensor	X, Y på en yta	Ja
3-Sen+	X, Y med LSQ över 3 par	Ja

4-Sensor	X, Y från två par (A–B + C–D)	Ja
4-Sen+	X, Y från 4 sensorer, valfri position	Ja
3D	X, Y, Z från 4 sensorer	Ja
3D+	X, Y, Z från upp till 6 sensorer	Ja
Materials	Ljudhastighetsväljare	Nej
Help	Handledningar	Nej

Inställningar finns under -ikonen (uppe till höger), inte som en flik.

Temperaturkompensation

Inställningar → Referenstemperatur, intervall **-40 till +200 °C**.

- **14 metaller** har inbyggd compensation (aluminium, stål, koppar, mässing, brons, titan, magnesium, bly, zink, nickel, volfram, järn, gjutjärn)
- Material utan compensation visar **"ref only"**
- **Återställs till 20 °C vid varje appstart** (standard säker start)
- Att spela upp en historikpost återställer dess ursprungliga temperatur

Genvägar

- **Tryck på ett material** → fyller automatiskt i alla tCa L-fält i alla flikar
- **Håll +/-** på sifferfält → snabb inkrementering
- **Dra horisontellt** på ett sifferfält → bläddra igenom värden
- **Tomt/negativt/ogiltigt inmatning** → snappar till 0 vid fokusförlust (temperaturfältet låses till -40/200)
- **Stjärnmärk ett material** → flyttar det till toppen av väljaren

Pro-modell

Funktionslåst freemium (\$19,99):

- Gratis: 2-Sensor flik fullt funktionell, utan begränsningar
- Pro: Andra flikar är tillgängliga men har **fält med guldås** som visar paywall vid tryck

Pro låser upp: 3-Sensor till 3D+, anpassade material, säkerhetskopiering/återställning, PDF-rapporter, fotoanotering.



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Rapporter och säkerhetskopiering

Skriv ut resultat-knappen på vilken resultatskärm som helst → PDF med rubrik, indata, resultat, visualisering, foto (om taget) och temperaturfot (när kompensation är aktiv).

Anpassa rubriken i Inställningar → Rapportrubrik.

Säkerhetskopiering: Inställningar → Säkerhetskopiering → dela till molnet/e-post.

Återställ: Inställningar → Återställ → välj säkerhetskopia.

Återställ Pro på en ny enhet

Samma Google-konto (Android) eller Apple-ID (iOS) som du köpte med → Inställningar → **Återställ köp** → låser upp inom sekunder.

Automatisk återställning sker tyst när du återvänder till appen efter att ha löst in en kampanjkod externt.

Snabb felsökning

- **Resultat utanför intervallet?** Kontrollera tecknet på tEvent / Första sensor / sensoravstånd
- **Närmaste material fel?** Referenstemperaturen är förmodligen oavsiktligt inställd — kontrollera Inställningar
- **Återställ köp misslyckas?** Verifiera samma butikskonto; installera om om det kvarstår
- **Fältet snappat till 0?** Tomma/negativa indata snappar automatiskt vid fokusförlust — ange värdet igen
- **Stegknappar borta?** De visas bredvid fält med data - step — starta om appen om de saknas
- **Föråldrad temperaturvarning?** Återställs till 20 vid varje start — ställ in igen för denna session

Kontakt support@evdiag.net — inkludera enhetsmodell, appversion (Inställningar → nederst) och en beskrivning av vad du försökte.