

NVH Source Locator — Mabilis na Sanggunian

NVH Source Locator — Mabilis na Sanggunian

Isang-pahinang paalala. Para sa kumpletong detalye, tingnan ang **Gabay sa Gumagamit**.

Pangunahing daloy (2-Sensor, libre)

- **Pumili ng materyal** — tab na Materials → i-tap ang inyong materyal
- **Ilagay ang calibration** sa tab na 2-Sensor: - Pagitan ng sensor (d) - Pagkaantala ng calibration time (tCal) — auto-fill mula sa materyal
- **Ilagay ang event** — tEvent at Unang sensor (A o B)
- **Basahin ang resulta** — distansya mula sa sensor A



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

Tab na 2-Sensor

Lahat ng tab

Tab	Output	Mga Pro field?
2-Sensor	Distansya sa kahabaan ng linya	Hindi (ganap na libre)
3-Sensor	X, Y sa isang ibabaw	Oo
3-Sen+	X, Y na may LSQ sa 3 pares	Oo

4-Sensor	X, Y mula sa dalawang pares (A–B + C–D)	Oo
4-Sen+	X, Y mula sa 4 na sensor, anumang posisyon	Oo
3D	X, Y, Z mula sa 4 na sensor	Oo
3D+	X, Y, Z mula sa hanggang 6 na sensor	Oo
Materials	Pumipili ng bilis ng tunog	Hindi
Help	Mga tutorial	Hindi

Ang Settings ay icon na  (kanang itaas), hindi tab.

Pagbabayad sa temperatura

Settings → Reference temperature, saklaw na **-40 hanggang +200 °C**.

- **14 na metal** ay may built-in na compensation (aluminyo, mga acero, tanso, brass, bronze, titanium, magnesium, tingga, sink, nikel, tungsten, bakal, bakal na hinulma)
- Ang mga materyal na walang compensation ay nagpapakita ng **"ref only"**
- **Nare-reset sa 20 °C sa bawat paglulunsad ng app** (default-ligtas-simula)
- Ang pag-replay sa entry sa history ay nagbabalik sa orihinal na temperatura nito

Mga shortcut

- **I-tap ang isang materyal** → auto-fill ang lahat ng t_{Cal} field sa lahat ng tab
- **Pindutin nang matagal ang +/-** sa mga number field → mabilis na pagdaragdag
- **I-drag nang pahalang** sa isang number field → i-scrub ang mga value
- **Walang laman/negatibo/basurang input** → magiging 0 kapag nawala ang focus (ang temperature input ay limitado sa -40/200)
- **Star-han ang materyal** → mapupunta sa itaas ng picker

Modelong Pro

Naka-lock-ng-feature na freemium (\$19.99):

- Libre: ang tab na 2-Sensor ay ganap na gumagana, walang limitasyon
- Pro: ang iba pang mga tab ay naa-access ngunit may mga **gintong padlock na field** na nagpapakita ng paywall kapag na-tap

Binubuksan ng Pro: 3-Sensor hanggang 3D+, mga custom na materyal, backup/restore, mga ulat ng PDF, anotasyon ng larawan.



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Mga ulat at Backup

Ang **Print result** button sa anumang screen ng resulta → PDF na may header, mga input, resulta, visualization, larawan (kung kinunan), at footer ng temperatura (kapag aktibo ang compensation).

I-customize ang header sa Settings → Report header.

Backup: Settings → Backup → ibahagi sa cloud/email.

Restore: Settings → Restore → piliin ang backup file.

Ibalik ang Pro sa bagong device

Parehong Google account (Android) o Apple ID (iOS) na binili mo → Settings → **Restore purchase** → magbubukas sa loob ng ilang segundo.

Ang auto-restore ay nangyayari nang tahimik kapag bumalik ka sa app pagkatapos mag-redeem ng promo code sa labas.

Mabilis na pag-troubleshoot

- **Resulta sa labas ng saklaw?** Suriin ang sign ng tEvent / Unang sensor / pagitan ng sensor
- **Mali ang pinakamalapit na materyal?** Marahil ay aksidenteng naitakda ang reference temperature — suriin ang Settings
- **Nabigo ang Restore purchase?** I-verify ang parehong store account; i-reinstall kung nagpapatuloy
- **Naging 0 ang field?** Walang laman/negatibong input ay auto-snap kapag nawala ang focus — ilagay muli ang value
- **Nawawala ang mga stepper button?** Lalabas sila sa tabi ng mga field na may data - step — i-restart ang app kung nawawala
- **Babala sa lumang temperatura?** Nare-reset sa 20 sa bawat paglulunsad — itakda muli para sa session na ito

Makipag-ugnayan sa support@evdiag.net — isama ang modelo ng device, bersyon ng app (Settings → ibaba), at paglalarawan ng kung ano ang sinubukan mo.